



Configuración de Formas de Pago

Para realizar la configuración de las formas de pago en el sistema NSX es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Es necesario habilitar al usuario el acceso, para esto se debe ir por el menu administrador e ingresar por el boton *Autorizar*



2. En la ventana de Auditor NSX se debe ir por la pestaña de Roles y en Rol seleccionar el Administrador, esto mostrará las opciones a las que tiene permiso este usuario, para activar Formas de Pago es necesario presionar el boton *Actualizar*.



3. Al presionar *Actualizar* aparecera la siguiente ventana, en esta de debe buscar la opcion *F.Pago*, activar la casilla de verificación, dar click en el boton *Aceptar* para guardar los cambios y por ultimo reiniciar el NSX.

Modulo		
Inventarios	<input type="checkbox"/>	
Facturas	<input type="checkbox"/>	
Canasta	<input type="checkbox"/>	
F.Pago	<input checked="" type="checkbox"/>	
Consignar	<input type="checkbox"/>	

☒ Aceptar ☐ Cancelar

4. Al iniciar el NSX ya aparecerá el boton de Formas de Pago por el menu Administrador



5. En esta ventana se puede ingresar a cada una de las formas de pago para editarlas o ingresar formas de pago nuevas.



6. Al editar una de las formas de pago se puede encontrar el nombre que se mostrará en la pantalla del Mux (Esta solo soporta 10 caracteres), la descripción y si esta activa o no. Las formas de pago activas son las que se le enviará a cada uno de los Mux.

El Mux solo soporta 8 formas de pago por esta razón el NSX enviará al Mux las 8 primeras formas de pago activas que encuentre, pero no es necesario seleccionar 8 si la EDS utiliza por ejemplo solo 4 se debe seleccionar las 4 que se van a utilizar y el Mux mostrará las seleccionadas y los demás botones en blanco.

The screenshot shows the 'Forma de Pago' (Payment Method) edit window. It contains the following fields:

- Nombre:** Debito
- Descripción:** Debito
- Activo:** ☒

At the bottom of the window is a button labeled '✓ Aceptar'.

7. Para finalizar se debe presionar el boton Aceptar para que el NSX envíe las formas de pago seleccionadas a cada Mux.

